



De opzet met een holte / Tubular Cast On

De tijdelijke opzet is bedoeld om de steken, die op de hulpdraad staan, later te kunnen breien. De hulpdraad kan worden vervangen door een rondbreinaald.

Hierna wordt de opzet met het gebruik van een hulpdraad voorgedaan. De goudbruine draad is de hulpdraad, met de naturel draad wordt het werk verder gebreid.



1. Zet de steken op middels een tijdelijke opzet (provisional cast on). Gebruik daarbij een rondbreinaald. Zie voor de instructies hiervoor bij het betreffende onderdeel. Gebruik voor de naald waar de steken op komen te staan, een dikkere naald dan waarmee je de boordsteek uiteindelijk gaat breien. De helft van het aantal steken voor de uiteindelijke boord moet op de naald komen te staan.



2. Brei een aantal toeren tricotsteek. Eindig met een rechte toer. De lengte van het breisel moet dubbel zo lang zijn als de holte moet worden, omdat deze lap wordt dubbelgevouwen.



3. Draai de gebreide lap om. De steken die we moeten gaan gebruiken staan nog onder op de draad van de rondbreinaald.



De opzet met een holte / Tubular Cast On



4. Schuif de steken van de kabel op de naald.



5. Vouw de lap dubbel.



6. Brei nu om en om de steken van de voorste naald recht en de steken van de achterste naald averecht. Gebruik voor het breien een naald met de dikte waarmee je de boord verder wilt breien. We beginnen met een rechte steek op de voorste naald.



De opzet met een holte / Tubular Cast On



7. De eerste steek is gemaakt.



8. Brei nu een steek averecht van de achterste naald.



9. Er zijn nu 1 steek recht en 1 steek averecht gemaakt.



10. Pas nu op. De steken die van de kabel van de rondbreinaald komen, staan om en om verkeerd op de naald. De steek die hier wordt getoond staat niet goed op de naald.



De opzet met een holte / Tubular Cast On



11. Steek om dit te 'corrigeren' daarom de naald in de achterste lus en maak een rechte steek.



12. Nu wordt wederom een steek van de achterste naald averecht gebreid.



13. De volgende steek staat goed op de voorste naald, dus die kan normaal recht worden gebreid.



14. Wederom een steek averecht van de achterste naald.




De opzet met een holte / Tubular Cast On



15. En wederom een steek van de voorste naald die door de achterste lus moet worden gebreid.

16. Herhaal de stappen totdat alle steken van de voorste en achterste naald zijn gebreid, en de uiteindelijke boord is ontstaan op de nieuwe naald.



Je kunt nu verder gaan breien in 1-1 boordsteek. Deze opzet heeft, behalve de fraaie ronding aan de onderrand, als voordeel dat hij erg rekbaar is, en er kan een koord of een elastiek door worden gehaald.